Configuración de correo

UTN — Facultad Regional Rosario

Estos son los datos para configurar tu cuenta de correo institucional en cualquier programa o teléfono. Los valores son los mismos para todas las cuentas: lo único que cambia es tu dirección y tu contraseña.

Datos del servidor

Correo entrante — IMAP (recomendado)

Elegí IMAP si querés ver tu correo desde varios dispositivos a la vez (celular, computadora, tablet).

Servidor	`imap.frro.utn.edu.ar`
Puerto	`993`
Seguridad	SSL/TLS
Autenticación	Contraseña normal
Usuario	tu dirección completa (jperez@frro.utn.edu.ar)

Correo entrante — POP3

Elegí POP3 solo si querés descargar el correo a una única computadora y no necesitás verlo desde otro lado.

Servidor	`pop.frro.utn.edu.ar`
Puerto	`995`
Seguridad	SSL/TLS
Autenticación	Contraseña normal
Usuario	tu dirección completa

Correo saliente — SMTP

Servidor	`smtp.frro.utn.edu.ar`
Puerto	`465`
Seguridad	SSL/TLS
Autenticación	Contraseña normal
Requiere autenticación	Sí
Usuario	tu dirección completa

Importante: el servidor de salida **necesita** usuario y contraseña. Si tu programa tiene una opción tipo «usar los mismos datos que el servidor de entrada», activala.

Instrucciones por programa

Thunderbird

Se configura solo.

1. Herramientas → Configuración de la cuenta → Operaciones sobre la cuenta → Añadir cuenta de correo.
2. Escribí tu nombre, tu dirección completa y tu contraseña.
3. Hacé clic en **Continuar**. Thunderbird detecta la configuración automáticamente.
4. Verificá que diga **`imap.frro.utn.edu.ar`** y **`smtp.frro.utn.edu.ar`**, y confirmá.

Si no detecta nada, hacé clic en **Configurar manualmente** y cargá los datos de las tablas de arriba.

Outlook

Se configura solo.

1. Archivo → Agregar cuenta.
2. Escribí tu dirección completa y hacé clic en **Conectar**.
3. Ingresá tu contraseña cuando la pida.

Si te pide elegir el tipo de cuenta, elegí **IMAP** y cargá los datos de las tablas de arriba.

iPhone / iPad

Opción rápida: abrí esta dirección en Safari desde el teléfono:

`https://autoconfig.frro.utn.edu.ar/utn-frro-mail.mobileconfig`

El teléfono te va a ofrecer instalar un perfil de configuración. Aceptá, ingresá tu dirección y contraseña, y la cuenta queda lista. El teléfono va a avisar que el perfil «no está firmado»: es normal, podés continuar.

Opción manual:

1. Ajustes → Mail → Cuentas → Añadir cuenta → Otra.
2. Añadir cuenta de correo.
3. Completá nombre, dirección y contraseña.
4. Elegí **IMAP** y cargá los datos de las tablas de arriba.

Android

Android no detecta la configuración solo. Hay que cargarla a mano.

1. Abrí la aplicación de correo (Gmail u otra).
2. Agregar cuenta → **Otro** (no elijas Google ni Outlook).
3. Escribí tu dirección completa.
4. Cuando pregunte el tipo de cuenta, elegí **IMAP** (o «Personal (IMAP)»).
5. Ingresá tu contraseña.
6. En **Configuración del servidor de entrada**, corregí el servidor. Suele venir mal completado con `frro.utn.edu.ar`. Tiene que quedar `imap.frro.utn.edu.ar`, puerto **993**, seguridad **SSL/TLS**.
7. En **Configuración del servidor de salida**: `smtp.frro.utn.edu.ar`, puerto **465**, seguridad **SSL/TLS**. Dejá marcado «Solicitar inicio de sesión».

Problemas frecuentes

«No se puede conectar al servidor»	Revisá que el servidor esté bien escrito. El error más común es dejar `frro.utn.edu.ar` en lugar de `imap.frro.utn.edu.ar`.
«Contraseña incorrecta» pero la contraseña es correcta	Verificá que el usuario sea tu **dirección completa**, con `@frro.utn.edu.ar`, y no solamente la parte de adelante.
Recibo correo pero no puedo enviar	Casi siempre es que el servidor de salida quedó sin autenticación. Buscá en la configuración del servidor SMTP la opción de usuario y contraseña, y completala con los mismos datos que usás para recibir.
El programa pide «contraseña cifrada» o «autenticación segura»	Elegí **contraseña normal**. La conexión ya viaja cifrada por SSL/TLS, así que la contraseña está protegida igual.

Soporte

Si después de seguir estos pasos seguís con problemas, escribinos indicando:

- Qué programa o teléfono estás usando (y la versión, si la sabés).
- El mensaje de error exacto que aparece.
- Si el problema es al recibir, al enviar, o ambos.